

アンインストール方法

アンインストール方法は、基本は、レジストリをregeditを使って行います。Beta3までは、ツールを使うことも可能です。[こちら\(Beta4で解説してます\)](#)では、画像付きで説明があります。

- ▶ Beta3までとBeta4以降では、方法が異なります。
- ▶ Beta3まではツールを使うこともできます。
- ▶ 最終手段は、FlashPoint導入前イメージから復帰

Beta3まで

▶ レジストリ操作【regedit】

1. regeditを実行します。
2. 左側で HKEY_LOCAL_MACHINE -> SYSTEM -> CurrentControlSet -> Control -> Class -> {4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} へ行きます
3. 右側で UpperFilters をダブルクリックします (そこには「PartMgr diskfp」があります)
4. 「diskfp」を削除してください。(「PartMgr」だけを残します)
5. 左側で HKEY_LOCAL_MACHINE -> SYSTEM -> CurrentControlSet -> Service -> diskfp へ行きます
6. 「diskfp」の項目全てを削除してください(「diskfp」を選択後、デリート・キーを押してください)
7. 再起動

▶ ツール操作【FlashPoint Removal Tool!!!】

1. [こちら](#)からFlashPoint Removal Tool.zipをダウンロード
2. FlashPoint Removal Tool.zipを解凍
3. FlashPointRemoval.exeを実行
4. 再起動

注意：実行すると、TruelImage関係のレジストリなど他も削除してしまうことがあるらしく、使わない方が良い。

Beta4以降

▶ レジストリ操作【regedit】

1. regeditを実行します。
2. 左側で HKEY_LOCAL_MACHINE -> SYSTEM -> CurrentControlSet -> Control -> Class -> {4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} へ行きます
3. 右側で LowerFilters をダブルクリックします (そこには「diskfp」があります)
4. 「diskfp」を削除してください。
5. 左側で HKEY_LOCAL_MACHINE -> SYSTEM -> CurrentControlSet -> Service -> diskfp へ行きます
6. 「diskfp」の項目全てを削除してください(「diskfp」を選択後、デリート・キーを押してください)
7. 再起動

画像付きの説明は[こちら](#)に報告があります。