

AmaRecCoを使ったキャプチャ方法を記述しています。
ここに書いてあることが絶対ではないので、違和感を感じたらいろいろ変えてみましょう

1.インストール

作者のHPからどうぞ

<http://amamaman.hp.infoseek.co.jp/>

インストール方法は割愛します。

2.設定

#ref error : ファイルが見つかりません (amarecco001.png)
ルーキーモードは初心者向けの機能ですが、切っておいた方が良くもかもしれません。

#ref error : ファイルが見つかりません (amarecco002.png)

上の **設定(C)** をクリックするとこの画面に移ります。

「効果音」と「マウスを録画する」のチェックは外しておきましょう。

保存先のHDDの空き容量は十分とおきましょう。

難しいオプションはそのままでも基本的にはかまわないでしょう

#ref error : ファイルが見つかりません (amarecco003.png)

このソフトでは、設定を4つまで保存できます。

基本設定 タブについては割愛します。

ビデオ1 タブでは主にフレームレート、コーデックなどを選択します。

これについての詳細は *stub*

#ref error : ファイルが見つかりません (amarecco004.png)

ビデオ2 タブでは、主に拡張機能の設定をします。

タイムスタンプは切っておきましょう、オンだと動画の右上に時間表示が入ります。

画像縮小も必要ないでしょう。

#ref error : ファイルが見つかりません (amarecco005.png)

オーディオ録画タイプ タブでは、録音に関する設定をします。

音声を別撮りする場合は別ですが、ここにチェックを入れていないと無音になります。

3.キャプチャしよう

キャプチャしたい譜面を表示させておきましょう。

#ref error : ファイルが見つかりません (amarecco006.png)

赤枠で囲ったボタンをクリックすると、キャプチャ範囲の指定が出来ます。

#ref error : ファイルが見つかりません (amarecco007.png)

また、2.で設定した設定は、上の画像の青枠で囲ったところで切り替えが出来ます。

赤枠で囲った*1のボタンをキャプチャしたいところの中へドラッグすると、

#ref error : ファイルが見つかりません (amarecco008.png)

(windowmode=0の場合、1の場合も上のバーが消えるだけで同じ)

#ref error : ファイルが見つかりません (amarecco009.png)

(windowmode=2の場合)

上の画像のようになります。

この状態からスタートボタンをクリックor設定してあったホットキーを押すとキャプチャがスタートします。
キャプチャ中は違う音を出したり、キャプチャしてるウィンドウの上に違うウィンドウを重ねないようにしましょう。

特にメッセージャーなどには要注意です

終了したらストップボタンをクリックor設定してあったホットキーを押しましょう。

設定によってはキャプチャした動画の保存先が開きます。

再生させて正常にキャプチャされてるか確認しましょう。

以上でAmaRecCoを使ったキャプチャは終了です。